

ハードロック更新のご案内1/2-対象と更新ソフトについて- Godo solution

ナスカ・プロから、ハードロック交換の手間がかからない新システムを導入しました。
いち早く最新のソフトを使うことができます。対応するハードロック、手順は以下の通りです。

■ 対象ソフト

ハードロック更新可能なソフト

ナスカ・プロシリーズ		
ナスカ・プロ3D	ナスカ・プロ2.5D	ナスカ・プロワイヤー
ナスカ・プロCAD	ナスカ・プロ投影計算	ナスカ・プロ旋盤
ナスカ・プロ2D	ナスカ・プロ穴加工	

機能アップ・バグ修正等の名称が変わりました。

- アップグレード(有料)
ナスカV1・V2からナスカ・プロへ乗り換え
- バージョンアップ(有料)
同じシリーズ内での機能アップ
- メンテナンスリリース(無料)
バグ修正版のリリース

■ 対応するハードロック

ハードロックのCH.NO.(チェックナンバー)
が「U・G・P」で始まるもの

例) U0000、G0000、P0000

※上記以外のハードロックの場合は、ハードロック交換が必要になります。

Uタイプ



Uタイプ



Gタイプ



Pタイプ




■ 更新ソフトについて

ハードロックを更新するために、専用ソフト「ハードロック更新」が必要です。下記の方法で入手・起動してください。

● ホームページからダウンロードする場合

1. ゴードーソリューションのホームページを開いてください。
トップページ「製品をご使用中の方へ」→「ダウンロード」ページを開いてください。

ホームページアドレス ▶▶▶ <http://www.godo.co.jp/>



2. 更新ソフトのダウンロード

- 「ハードロック更新ソフト」→「P-Update.exe」をダウンロード・保存してください。
※ハードロックのドライバがインストールされていないパソコンでは動作しません。

3. 更新ソフトを解凍

- ダウンロードした場所を開いて「P-Update.exe」をダブルクリックして解凍してください。
※DSafe32.DLL、USafe32.DLLは他の場所へ移動したり、削除しないようにしてください。

4. 更新ソフトの起動

- 「ProtectUpdate.exe」をダブルクリックして起動してください。

5. 更新方法

- 次のページの「ハードロック更新のご案内 -更新方法-」をご参照ください。

● 体験版/正規版CD

1. 「ナスカ・プロシリーズ」をインストール

- 「ナスカ・プロシリーズ」をインストールしてください。自動的に「ハードロック更新」用ソフトもインストールされます。

2. 更新ソフトの起動

- スタート>プログラム>ゴードーソリューション ナスカ・プロV1>「ハードロック更新」を起動してください。

3. 更新方法

- 次のページの「ハードロック更新のご案内 -更新方法-」をご参照ください。

★ 従来通り、ハードロックを当社へお送りいただいて更新を行うこともできます。詳しくは営業課へお問い合わせください。


お問い合わせ/お申し込みは
こちら

株式会社
ゴードーソリューション

〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町471
TEL 053-465-0711 FAX 053-465-0714
<http://www.godo.co.jp/> info@godo.co.jp

■ ハードロック更新の手順

ナスカ・プロから、ハードロック交換の手間がかからない新システムを導入しました。いち早く最新のソフトを使うことができます。



1. 認証コードの生成

- ①「ハードロック更新」を起動してください。
- ②[認証コード取得]ボタンを押してください。
- ③メモ帳で「ProtectUpdate.txt」が開きます。

※認証コードはボタンを押すごとに変わりますが、問題ありません。

2. 認証コード、シリアル番号等の送付

- ①「ProtectUpdate.txt」の内容を全てコピーしてメールソフトに貼り付けてください。
- ②必要事項をご記入の上、「update@godo.co.jp」へE-mailで送信してください。

3. ライセンスコードの受け取り

当社よりライセンスコードをE-mailにてお送りします。

※営業日の午前中に当社へ届いたメールは、メールの内容を確認・ライセンスコードを発行した上で、同営業日中に返信します。午後には届いたメールは、翌営業日以降に返信します。

4. ライセンスコードのインストール

- ①「ハードロック更新」を起動してください。
- ②当社より届いたライセンスコードをコピーしてください。

※ライセンスコードは半角英文字の組み合わせです。


- ③ライセンスコードの欄に貼り付けてください。
- ④[ハードロック更新]ボタンを押してください。
- ⑤「ハードロックを更新しました」というメッセージが出たらインストール完了です。

※「ハードロック更新に失敗しました」等のメッセージが出た場合は下記へご連絡ください。

営業課 TEL: 053-465-0712

- ⑥[閉じる]ボタンで終了してください。

「ハードロック更新」ソフト



当社からのメールの例


株式会社 ○○○○○
○○○様

この度はご注文頂き有難うございます。ライセンスコードをお送りします。手順に従って更新してください。

ハードロックチェックナンバー ChNo.U○○○○○
ライセンスコード: ○▲×◇●▽□◆×△▲○

以上宜しくお願いします。

「ハードロック更新」ソフト



<注意事項>

- ※ ハードロックは、1本のみパソコンにつけて更新作業を行ってください。複数のハードロックをつけて行くとエラーが出ます。
- ※ ライセンスコードの再発行はできません。