

=====  
<<< NAZCA5 CAM Mill バージョン情報 >>>  
=====

[Rel1.8.0]:2024年4月リリース  
-----

[Ver1.7.0]:2024年03月25日更新

- 1) ライセンス管理システムのバージョンを更新しました。
- 2) NCデータ作成で、ファイル名として有効な特定の文字が、NCデータファイル名に使用できない問題を修正しました。
- 3) 輪郭加工、ヘリカル加工、面取り加工で、径補正が正しく処理できない条件で工程の登録ができてしまう問題を修正しました。
- 4) マガジン編集で、縦のスクロールバーが表示される場合に、Hの項目が隠れる問題を修正しました。

=====  
[Rel1.7.0]:2024年1月リリース  
-----

[Ver1.6.0]:2024年01月17日更新

- 1) 加工工程データの上書き保存に対応しました。
- 2) NCデータ作成で、登録NCデータパスが不正な場合でも、NCデータ作成が実行されてしまう問題を修正しました。
- 3) NCデータ作成で、100文字を超えるNCデータ名を指定すると、以降NCデータが出せなくなる問題を修正しました。
- 4) [元に戻す]/[やり直す]を実行すると、加工工程データ保存時に現在の加工工程データ名がセットされない問題を修正しました。
- 5) 加工工程データの読み込み時、読み込みに失敗した場合でも指定したファイル名にタイトルが更新される問題を修正しました。
- 6) 加工工程データを読み込み時、[元に戻す]/[やり直す]の履歴がクリアされない問題を修正しました。
- 7) 円の中心抽出で、NCデータ作成時に原点を設定すると座標に誤差が発生する場合がある問題を修正しました。

=====  
[Rel1.6.0]:2023年3月リリース  
-----

[Ver1.5.0]:2023年03月13日更新

- 1) ヘルプツールバーを初期値で表示するように変更しました。
- 2) サブディスプレイで最大化した時に、ウィンドウがはみ出る場合がある問題を修正しました。
- 3) 投影計算をした加工工程をNCデータ出力した場合に、F0が出力されることがある問題を修正しました。
- 4) ヘリカル加工の工程を含む条件でNCデータ出力をした際に、ポスト変換処理が完了しない場合がある問題を修正しました、

=====  
[Rel1.5.0]:2023年1月リリース  
-----

[Ver1.4.0]:2022年12月13日更新

- 1) アプリケーションが制限モードに移行する条件を見直しました。
- 2) アプリケーションを終了しなくても、制限モードから復帰できるように変更しました。

3) NAZGA5 SIM Millとの連携に対応しました。

---

[Rel1.4.0]:2022年8月リリース

---

[Ver1.3.0]:2022年6月27日更新

- 1) ライセンスの仕様を見直し、お客様のご利用環境に柔軟に対応できるようになりました。
- 2) 穴種別表示/非表示を切り替える穴種別表示機能を追加しました。
- 3) 穴選択ハイライトを解除する機能を追加しました。
- 4) CADからの呼び出しの場合に、加工工程データ保存でCADのファイル名が初期値に設定されるように修正しました。
- 5) バージョン情報ダイアログが正常に表示されない場合がある問題を修正しました。

---

[Rel1.3.0]:2022年1月リリース

---

[Ver1.2.0]:2021年11月30日更新

- 1) 加工軌跡表示で全表示/非表示のチェックボックスが機能していない問題を修正しました。
- 2) ポストのコメント・変数設定に設定した内容が表示されない問題を修正しました。
- 3) Windows11に対応しました。

---

[Rel1.2.0]:2021年10月リリース

---

[Ver1.1.0]:2021年10月11日更新

- 1) マガジン編集の画面で、横スクロールせずに項目を表示するように修正しました。
- 2) マガジン編集の修正に伴い、工具設定関連の英語表記を見直しました。
- 3) ディスプレイ設定により、レイアウトが崩れる場合がある問題を修正しました。
- 4) 穴加工で固定サイクルパラメータが設定できない問題を修正しました。
- 5) サンプルポスト「OSP」「MELDAS」のアドレス・コード設定、サブプロ設定が適切でない問題を修正しました。
- 6) アプリケーションが起動できなくなる場合がある問題を修正しました。

---

[Rel1.1.1]:2021年8月リリース

---

[Ver1.0.1]:2021年8月18日更新

- 1) 設定ファイル名のフォルダが作成されてしまい、設定が保存できない場合がある問題を修正しました。
- 2) 言語設定が英語の時、画像が正しくない問題を修正しました。

---

[Rel1.1.0]:2021年7月リリース

---

[Ver1.0.0]:2021年7月20日更新

第一出荷バージョン

---